



Konfigurationsanleitung
E-Mail Konfiguration
unter Windows Mail

E-Mail-Konto einrichten in Windows Mail

Voraussetzung

- Windows Mail
- E-Mail-Zugangsdaten


Grundlagen

- [Kontoeinstellungen öffnen](#)
- [Einrichtung des E-Mail-Kontos](#)


Kontoeinstellungen öffnen

Öffnen Sie Windows Mail.


Klicken Sie in der Funktionsleiste auf das Menü "Extras" und wählen "Konten..." aus.



Sie gelangen in eine Übersicht aller bereits eingerichteten E-Mail-Konten, Newsgroups u.ä. Klicken Sie rechterhand auf "Hinzufügen..."




Wählen Sie nun "E-Mail-Konto" aus und klicken auf "Weiter".



[nach oben](#)

Einrichtung des E-Mail-Kontos

Nun geben Sie bitte den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf "Weiter".



Ihr Name


Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Anzeigename:
Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Weiter Abbrechen

Im nächsten Schritt geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken danach auf "Weiter".



Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:
Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Weiter Abbrechen


Nun müssen Sie die E-Mail-Server einrichten. Der Posteingangsserver-Typ ist "POP3".

Der Posteingangsserver lautet: *pop.chello.at*

Der Postausgangsserver lautet: *mgate.chello.at*

Der Ausgangsserver erfordert keine Authentifizierung!

Klicken Sie nach Eingabe aller Daten auf "Weiter".



E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
pop.chello.at


Name des Postausgangsservers (SMTP):
mgate.chello.at

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Als nächstes müssen Sie Benutzername und Kennwort anhand Ihrer Zugangsdaten eingeben. Setzen Sie den Haken bitte bei "Kennwort speichern". Klicken Sie anschließend auf "Weiter".



Internetmailanmeldung


Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Nun ist die Einrichtung des Email-Accounts beendet. Klicken Sie abschließend auf "Fertigstellen" und schließen Sie alle Fenster.



Installation beendet

Alle Informationen zur Einrichtung des Kontos wurden vollständig eingegeben.

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um diese Einstellungen zu speichern und Ihre E-Mails herunterzuladen.

E-Mails jetzt nicht herunterladen

[nach oben](#)



Copyright © UPC Austria GmbH

Änderungen vorbehalten

Der Inhalt und die Informationen dieser Unterlage sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben auszugsweise vorbehalten.

Nutzung der Screen Shots mit freundlicher Genehmigung von Microsoft Corporation.

UPC Austria GmbH

Wolfganggasse 58 – 60, 1120 Wien

T. 01 960 60 600 F. 01 960 60 960 support@chello.at www.upc.at