



Konfigurationsanleitung
E-Mail Konfiguration
unter Outlook Express 6.0



E-Mail Einstellungen für alle Programme

Auf diesen Seiten finden Sie alle grundlegenden Informationen um Ihren Mailclient zu konfigurieren damit Sie Postfächer abfragen und Mails versenden können.

Bitte beachten Sie, dass jedes Konto welches Sie bei Ihrem Mailclient einrichten möchten, zuerst unter **http://e-mail.inode.at** bzw. **http://admin.domain** (z.B.: *http://admin.meinedomain.at*) angelegt werden muss.

Mail Hauptinformationen für @inode.at-Konten:

SMTP-Server: **smtp.inode.at**
POP3-Server: **mail.inode.at**
Konto: **name@inode.at**, z.B. max.mustermann@inode.at
Kennwort: Ihr unter <http://e-mail.inode.at> vergebenes Kennwort

Mail Hauptinformationen für Domain-Konten:

SMTP-Server: **smtp.domain**
POP3-Server: **mail.domain**
Konto: **name@domain**, z.B. max.mustermann@meinedomain.at
Kennwort: Ihr unter <http://admin.domain> vergebenes Kennwort

Sollten Sie bei Ihrer Domain einen eigenen Mailserver verwenden, so wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator um die notwendigen Einstellungen für die Mailclient Konfiguration zu erfragen.

Bitte Namen, keine IP-Adressen

Bitte verwenden Sie nur die für Sie vorgesehenen Servernamen laut Ihren Zugangsdaten, keine IP-Adressen, und auch keine alternativen Namen. IP-Adressen und Aliasnamen können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die dort angegebenen Namen dagegen bleiben funktionstüchtig.

Zugangsdaten

Tragen Sie Ihre Kundendaten in die unten stehende Tabelle ein, damit Sie diese im Bedarfsfall sofort griffbereit haben.

Kundendaten	
Kundennummer:	<input type="text"/>
Single-Sign-On User:	<input type="text"/>
Single-Sign-On Passwort:	<input type="text"/>
E-Mail Hauptadmin	
Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="text"/>
Administration:	http://e-mail.inode.at bzw. http://admin.domain

Bitte bewahren Sie diese Daten sorgfältig auf und schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter.

Outlook Express 6.0 – Neues E-Mail Konto einrichten

Um sicher und bequem Nachrichten mit Outlook Express 6.0 zu verwalten, muss der E-Mail Client passend zu unseren E-Mail Einstellungen konfiguriert sein. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Programm entsprechend einstellen.

Voraussetzung:

Um Ihre E-Mails mit Outlook Express 6.0 zu verwalten, benötigen Sie einen Windows PC mit einer bestehenden Internetverbindung. Wie Sie das Programm selbst installieren, entnehmen Sie bitte den Informationen des Herstellers (Homepage, Handbuch).

Aufrufen des E-Mail Clients:

Öffnen Sie Outlook Express 6.0 bitte durch einen Klick auf **"Start > Programme > Outlook Express 6.0"**.


Einrichten des E-Mail Kontos:

Verfügen Sie bereits über ein E-Mail Konto und möchten es bearbeiten bzw. ein neues Konto hinzufügen, lesen Sie bitte unter dem Abschnitt „Outlook Express 6.0 – E-Mail Konten bearbeiten“ weiter.

Klicken Sie bitte auf **"Weiter"** um mit dem Einrichten fortzufahren.


Schritt 1:

Um ein neues Konto unter Outlook Express 6.0 anzulegen, klicken Sie bitte den Menüpunkt **„Extras > Konten“** und wählen Sie anschließend **„Hinzufügen > E-Mail...“**



Schritt 2:


Bitte geben Sie Ihren Namen an, z.B. Max Muster oder Ing. Max Muster
(So werden Sie vom Empfänger der Nachricht identifiziert, diesen können Sie selbst definieren)



Schließen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf "**Weiter**" ab.


Schritt 3:

Bitte geben Sie hier Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein, die Sie mit diesem Konto abrufen möchten. Bitte achten Sie darauf dass diese auch unter <http://email.inode.at> bzw. <http://admin.domain> eingerichtet wurde.



Schritt 4:

Bitte geben Sie in dem nächsten Dialogfeld die E-Mail-Server an:
Der zu verwendende Posteingangsserver ist ein POP3-Server.



Serverinformationen:

Posteingangsserver (POP3): mail.inode.at (Server für eingehende E-Mails)
Postausgangsserver (SMTP): smtp.inode.at (Server für ausgehende E-Mails)


Für Domainkunden:

Posteingangsserver (POP3): mail.domain (Server für eingehende E-Mails)
Postausgangsserver (SMTP): smtp.domain (Server für ausgehende E-Mails)

Klicken Sie nach Eingabe der Daten bitte auf "**Weiter**".

Schritt 5:

Geben Sie nun bitte Ihre Anmeldedaten ein.
Hierbei handelt es sich wieder um die bereits eingerichtete E-Mail-Adresse und Ihr persönliches Kennwort.
Diese Daten können Sie unter <http://e-mail.inode.at> bzw. <http://admin.domain> ändern.



The screenshot shows a Windows dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a close button (X) in the top right corner. The main title is "Internet-E-Mail-Anmeldung". Below the title, there is a text instruction: "Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben." There are two input fields: "Kontoname:" containing "max.muster@inode.at" and "Kennwort:" containing seven dots. Below the password field is a checked checkbox labeled "Kennwort speichern". Further down, there is a text instruction: "Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)'." Below this is an unchecked checkbox labeled "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)". At the bottom, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

Bitte schließen Sie diesen Schritt mit einem Klick auf „**Weiter**“ ab.
Um die Konfiguration zu Beenden, klicken Sie im nächsten Dialogfeld auf „**Fertigstellen**“.

Outlook Express 6.0 ist nun fertig eingerichtet.


Sollte der Mailversand oder -empfang nicht korrekt funktionieren, so testen Sie das E-Mail Konto unter <http://webmail.inode.at> – unter dieser Oberfläche können Sie online alle Mails empfangen wie auch verfassen.

Sollte dies problemlos funktionieren, so kontrollieren Sie bitte nochmals alle Einstellungen Ihres Mailclients. Gegebenenfalls muss auch eine lokale Firewall für Outlook Express 6.0 umkonfiguriert werden. Benötigen Sie weitere Hilfe, wenden Sie sich bitte direkt an Microsoft.

Outlook Express 6.0 – E-Mail Konten bearbeiten

Um ein bestehendes Konto zu bearbeiten, lesen Sie bitte die folgende Anleitung:

Möchten Sie Ihre Daten ändern oder ein neues Konto für die E-Mail Verwaltung einrichten, klicken Sie bitte unter Outlook Express 6.0 in der Menüleiste auf "**Extras > Konten...**".



Möchten Sie ein neues Konto einrichten, klicken Sie bitte auf "**Hinzufügen > E-Mail...**" und folgen Sie den Schritten unter dem Kapitel „**Neues E-Mail Konto einrichten**“.

Um ein vorhandenes Konto zu bearbeiten wählen Sie bitte das jeweilige Konto aus der jeweiligen Übersicht aus und klicken Sie anschließend auf „**Eigenschaften**“.

Nehmen Sie die Einstellungen wie unter „**Neues E-Mail Konto einrichten - Schritt 2**“ vor.

Outlook Express 6.0 – Server erfordert Authentifizierung

Um mit einem E-Mail Client Nachrichten über Ihren MailAccount zu versenden, ist gegebenenfalls die Einstellung "Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" erforderlich. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie das Programm entsprechend einrichten.


Schritt 1:

Klicken Sie bitte in der Menüleiste auf "**Extras > Konten...**"

Um ein vorhandenes Konto zu bearbeiten wählen Sie bitte das jeweilige Konto aus der jeweiligen Übersicht aus und klicken Sie anschließend auf „**Eigenschaften**“.

Schritt 2:

Anschließend klicken Sie bitte im folgenden Fenster auf die Registerkarte „**Server**“:




The screenshot shows the 'mail.inode.at Eigenschaften' dialog box with the 'Server' tab selected. The 'Serverinformationen' section shows 'Posteingangsserver ist ein POP3 Server.' The 'Posteingang (POP3):' field contains 'mail.inode.at' and the 'Postausgang (SMTP):' field contains 'smtp.inode.at'. The 'Posteingangsserver' section shows 'Kontoname:' as 'max.muster@inode.at' and 'Kennwort:' as a masked password. There is a checked checkbox for 'Kennwort speichern' and an unchecked checkbox for 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung'. The 'Postausgangsserver' section has a checked checkbox for 'Server erfordert Authentifizierung' and an 'Einstellungen...' button. At the bottom are 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' buttons.

Aktivieren Sie bitte unter dem Punkt „**Postausgangsserver**“ die Option „**Server erfordert Authentifizierung**“. Klicken Sie anschließend bitte auf den Button „**Einstellungen**“.

Schritt 3:

Nachdem Sie die Option "**Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden**" aktiviert haben, bestätigen Sie bitte Ihre Angaben mit einem Klick auf "**OK**".



Postausgangsserver

Anmeldungsinformation

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

Kontoname:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

OK Abbrechen

Outlook Express 6.0 ist nun fertig eingerichtet.



Copyright © UPC Austria GmbH

Änderungen vorbehalten

Der Inhalt und die Informationen dieser Unterlage sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben auszugsweise vorbehalten.

Nutzung der Screen Shots von Outlook Express mit freundlicher Genehmigung von Microsoft Corporation.

UPC Austria GmbH

Wolfganggasse 58 – 60, 1120 Wien

T. 059 999 3000 F. 059 999 1 3000 support@upc.at www.upc.at