



upc
business

Android

Mail einrichten

Stand Februar 2017

1. Mail einrichten unter Android

Wenn Sie das E-Mailprogramm **Ihres Android Smartphones** das erste Mal starten, werden Sie mit diesem Fenster begrüßt. Bitte tragen Sie hier das gewünschte Mailkonto ein.



Wählen Sie unbedingt **Manuell einrichten** aus. Sie erhalten nun die Möglichkeit die Servereinstellungen selbst einzutragen.



Bitte beachten Sie die Verwendungsart **POP3** und **IMAP** sowie die Datenübertragung **unverschlüsselt** und **SSL/TLS** welche in der heutigen Zeit unumgänglich ist (z.B. öffentliche WLAN-Hotspots).



Die allgemeinen Einstellungen für ein E-Mailprogramm lauten:

POP-Serveradresse: mail.upcbusiness.at – Port **995** (mit SSL) [Port 110 ohne SSL]

SMTP-Serveradresse: mail.upcbusiness.at – Port **465** (mit SSL) [Port 25/587 ohne SSL]


IMAP-Serveradresse: mail.upcbusiness.at – Port **993** (mit SSL) [Port 143 ohne SSL]

Benutzername: Ihre **Mailadresse**

Kennwort: Ihr persönliches **Mailpasswort**

SMTP-Authentifizierung erforderlich: **Ja** mit Benutzername und Kennwort


Tragen Sie Ihre Daten entsprechend der Eingabefelder ein und klicken Sie auf **Weiter**.
Abschließend definieren Sie die Synchronisierungsoptionen und klicken **Weiter**.



The image displays four sequential screenshots of the Android Mail app's setup process, arranged in a 2x2 grid. Each screenshot shows a different step in the 'Kontoeinrichtung' (Account Setup) wizard.

- Top-Left Screenshot (08:01):** Titled 'Kontoeinrichtung' and 'Einstellungen des Eingangsservers' (Incoming Server Settings). It shows fields for 'Nutzername' (office@ihre-wunschdomain.at), 'Passwort' (masked), 'Server' (mail.upcbusiness.at), and 'Port' (143). Navigation buttons 'ZURÜCK' and 'WEITER' are at the bottom.
- Top-Right Screenshot (08:28):** Titled 'Kontoeinrichtung' and 'Eingangsserver' (Incoming Server). It shows fields for 'Passwort' (masked), 'Server' (mail.upcbusiness.at), 'Port' (993), 'Sicherheitstyp' (SSL/TLS), and 'IMAP-Pfadpräfix' (Optional). Navigation buttons 'ZURÜCK' and 'WEITER' are at the bottom.
- Bottom-Left Screenshot (10:16):** Titled 'Kontoeinrichtung' and 'Ausgangsserver' (Outgoing Server). It shows fields for 'SMTP-Server' (mail.upcbusiness.at), 'Port' (465), 'Sicherheitstyp' (SSL/TLS) with a checked 'Anmeldung erforderlich' (Authentication required) option, and 'Nutzername' (office@ihre-wunschdomain.at). Navigation buttons 'ZURÜCK' and 'WEITER' are at the bottom.
- Bottom-Right Screenshot (10:16):** Titled 'Kontoeinrichtung' and 'Konto-Optionen' (Account Options). It shows 'Synchronisierung' (Sync) set to 'Alle 15 Minuten' and three checked options: 'Bei neuer E-Mail benachrichtigen' (Notify on new email), 'E-Mails dieses Kontos synchronisieren' (Sync emails from this account), and 'Anhänge bei WLAN-Verbindung automatisch herunterladen' (Automatically download attachments on WLAN). Navigation buttons 'ZURÜCK' and 'WEITER' are at the bottom.

Ihre Mailadresse ist nun erfolgreich mit dem Mailprogramm Ihres **Android Smartphones** eingerichtet.





upc
business



Impressum

UPC Business Austria GmbH

Änderungen vorbehalten. Vorbehaltlich
Druck- oder Satzfehler.

UPC Business Austria GmbH

Wolfganggasse 58 – 60
1120 Wien

T: 059 999 4000

F: 059 999 1 4000

support4business@upc.at

www.upcbusiness.at