



upc  
business

# Installationsanleitung xDSL Einwahl unter Windows 8

Diese Konfigurationsanleitung erklärt Ihnen in einfachen und bildlich dargestellten Schritten, wie Sie Ihr xDSL Ethernet-Modem installieren und danach eine Verbindung zum Internet einrichten.

Für die Installation benötigen Sie:

- xDSL Ethernet-Modem
- Netzkabel

Verbinden Sie bitte das Modem mittels des Netzkabels mit Ihrem PC oder Notebook.

Die Netzwerkkarte sollte unter Windows 8 bereits installiert sein. Ist dies nicht der Fall, so installieren Sie diese bitte, damit eine Verbindung mit dem xDSL-Modem hergestellt werden kann.

Die nächsten Schritte zeigen Ihnen, wie Sie unter Windows 8 eine Verbindung installieren, welche für den Internetzugang erforderlich ist.

Bitte beachten Sie, dass die offizielle IP-Adresse Ihres Produktes automatisch zugewiesen wird, und nicht auf dem PC konfiguriert werden muss.

## Zugangsdaten


Tragen Sie Ihre Kundendaten in die unten stehende Tabelle ein, damit Sie diese im Bedarfsfall sofort griffbereit haben.

Kundendaten	
Kundennummer:	<input type="text"/>
Single-Sign-On User:	<input type="text"/>
Single-Sign-On Passwort:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
xDSL	
Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Bitte bewahren Sie diese Daten sorgfältig auf und schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter.


## Schritt 1:

Wenn die Startseite von Windows 8 erscheint, rufen Sie bitte mit die Tastenkombination: **Windows-Taste + X-Taste** die Systemsteuerung auf und klicken Sie danach auf „**Systemsteuerung**“.



## Schritt 2:

Rufen Sie in der Systemsteuerung den Punkt „**Netzwerk und Internet**“ auf.




### Schritt 3:

Wechseln Sie in das „**Netzwerk- und Freigabecenter**“.




### Schritt 4:

Zur Konfiguration der LAN-Verbindung aktivieren Sie bitte im Menü links „**Adaptereinstellungen ändern**“.




### Schritt 5:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung, danach auf „Eigenschaften“.



### Schritt 6:

Wählen Sie das „Internetprotokoll Version 4“ aus und drücken Sie dann auf „Eigenschaften“.






### Schritt 7:


Bitte aktivieren Sie jetzt die Option „**IP-Adresse automatisch beziehen**“ und „**DNS-Serveradressen automatisch beziehen**“.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „**OK**“.




### Schritt 8:

Wechseln Sie zurück in das Netzwerk- und Freigabecenter und aktivieren Sie hier bitte „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**“.




### Schritt 9:

Wählen Sie „**Verbindung mit dem Internet herstellen**“ und klicken Sie auf „**Weiter**“.



### Schritt 10:

Nun wählen Sie bitte den ersten Punkt aus: „**Breitband (PPPoE)**“





### Schritt 11:

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr persönliches Kennwort laut Ihren Zugangsdaten ein.

Optional können Sie dieses Kennwort auch speichern. Als Verbindungsname wählen Sie bitte „**UPC PPPoE**“.

„**Anderen Benutzern erlauben ...**“ soll nicht ausgewählt werden.

Verbindung mit dem Internet herstellen

Geben Sie die Informationen vom Internetdiensteanbieter (ISP) ein.

Benutzername:

Kennwort:

Zeichen anzeigen

Dieses Kennwort speichern


Verbindungsname:

Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden  
Erlaubt jedem, der Zugang zu diesem Computer hat, diese Verbindung zu verwenden.

[Es gibt keinen Internetdiensteanbieter.](#)

### Schritt 12:

Warten Sie bitte, bis Windows die Verbindungseinstellungen überprüft hat.



### Schritt 13:

Die Verbindung ist nun einsatzbereit und kann vollumfänglich genutzt werden.





**upc**  
business

Eklusiv für unsere Businesskunden  
und immer für Sie erreichbar:  
Unsere Hotline für technische  
Fragen.

**24/7 Business Serviceline**

Mo-So, 00-24 Uhr

Tel: 059 999 4000

Fax: 09 999 1 4000

Mail: [support4business@upc.at](mailto:support4business@upc.at)

**Copyright ©**

**UPC Business Austria GmbH**

Änderungen vorbehalten. Der Inhalt und  
die Informationen dieser Unterlage sind  
Eigentum der UPC Business Austria GmbH  
und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte,  
insbesondere die Rechte der Verbreitung,  
der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der  
Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben  
auszugsweise vorbehalten.

**UPC Business Austria**

Wolfganggasse 58-60  
1120 Wien

[www.upcbusiness.at](http://www.upcbusiness.at)