



Konfigurationsanleitung
E-Mail Konfiguration unter
Windows Live Mail

E-Mail-Konto einrichten in Windows Live Mail


Voraussetzungen

- Windows Live Mail
- E-Mail Zugangsdaten

Windows Live Mail Menüleiste anzeigen

Die Option „Menüs“ öffnen, danach auf „Menüleiste anzeigen“ klicken.


Die „**Menüleiste**“ kann auch mit einem Tastendruck auf „**ALT**“ aktiviert werden.



Windows Live Mail




Klicken Sie in der Menüleiste auf „Extras“ und wählen „Konten...“ aus.



Sie gelangen in eine Übersicht aller bereits eingerichteten E-Mail-Konten, Newsgroups, etc.


Konten

Klicken Sie rechterhand auf „Hinzufügen...“



Konto hinzufügen

Wählen Sie nun „**E-Mail-Konto**“ aus und klicken auf „**Weiter**“




E-Mail-Konto hinzufügen

Als nächstes müssen Sie „**E-Mail-Adresse**“ und „**Kennwort**“ eingeben und setzen Sie den Hacken bitte bei „**Kennwort speichern**“.

Bei „Anzeigename“ geben Sie bitte den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll.

Anschließend die Option „**Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren**“ aktivieren und auf „**Weiter**“ klicken.

A screenshot of a software dialog box titled "E-Mail-Konto hinzufügen". The dialog has a blue header bar with a back arrow icon on the left and a close button (X) on the right. The main content area is white and contains the following elements:

- Instruction: "Geben Sie nachfolgend die Informationen für Ihr E-Mail-Konto ein:"
- "E-Mail-Adresse:" label followed by a text input field containing "Ihre E-Mail-Adresse". Below the field is the example "Beispiel555@hotmail.com" and a blue link: "[Richten Sie ein kostenloses E-Mail-Konto ein.](#)".
- "Kennwort:" label followed by a password input field filled with black dots. Below the field is a checked checkbox labeled "Kennwort speichern".
- Question: "Unter welchem Namen möchten Sie E-Mails von diesem Konto versenden?"
- "Anzeigename:" label followed by a text input field containing "z.B.: Vorname Nachname". Below the field is the example "Beispiel: Jens Mander".
- A checked checkbox at the bottom left labeled "Servereinstellungen für das E-Mail-Konto manuell konfigurieren."
- At the bottom right, there are two buttons: "Weiter" (highlighted in blue) and "Abbrechen".

POP3

Im nächsten Schritt müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver ist ein „**POP3**“ Server.


Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Die Anmelde-ID ist Ihre **vollständige E-Mail-Adresse**.

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at** und der dazugehörige **Port** muss von 25 auf „**587**“ geändert werden.

„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.

Danach die **Option „Postausgangsserver erfordert Authentifizierung“** aktivieren und auf „**Weiter**“ klicken.

The screenshot shows a window titled "E-Mail-Konto hinzufügen" (Add E-Mail Account). It contains two sections for configuring email servers. The first section, "Informationen zum Posteingangsserver", has a dropdown menu set to "POP3" and a text field for the server name containing "mail.upcmail.at". The port is set to "995". There is a checked checkbox for "Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)". The authentication method is set to "Text-Authentifizierung löschen". The login ID field contains "Ihre E-Mail-Adresse". The second section, "Informationen zum Postausgangsserver", has the server name "mail.upcmail.at" and port "465". It has checked checkboxes for "Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)" and "Postausgangsserver erfordert Authentifizierung". At the bottom, there are "Weiter" (Next) and "Abbrechen" (Cancel) buttons.

IMAP

Im nächsten Schritt müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver ist ein „**IMAP**“ Server.


Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Die Anmelde-ID ist Ihre **vollständige E-Mail-Adresse**.

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at** und der dazugehörige **Port** muss von 25 auf „**587**“ geändert werden.

„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.

Danach die Option „**Postausgangsserver erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und auf „**Weiter**“ klicken.



E-Mail-Konto hinzufügen

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Informationen zum Posteingangsserver

Der Posteingangsserver ist ein **IMAP** -Server.

Posteingangsserver: **mail.upcmail.at** Port: **993**

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Anmeldung mit: **Text-Authentifizierung löschen**

Anmelde-ID (falls diese von der E-Mail-Adresse abweicht):
Ihre E-Mail-Adresse


Informationen zum Postausgangsserver

Postausgangsserver: **mail.upcmail.at** Port: **465**

Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Postausgangsserver erfordert Authentifizierung

Weiter **Abbrechen**



Nun ist die Einrichtung des E-Mail-Accounts beendet, klicken Sie abschließend auf „**Fertig stellen**“.