



Konfigurationsanleitung
**E-Mail Konfiguration unter
Windows Mail**


E-Mail-Konto einrichten in Windows Mail Voraussetzungen

- Windows Mail
- E-Mail Zugangsdaten

Windows Mail Kontoeinstellungen öffnen

Öffnen Sie Windows Mail.


Klicken Sie in der Funktionsleiste auf das Menü „Extras“ und wählen „Konten...“ aus.



Sie gelangen in eine Übersicht aller bereits eingerichteten E-Mail-Konten, Newsgroups, etc.

Internetkonten


Klicken Sie rechterhand auf „Hinzufügen...“





Kontotyp auswählen



Wählen Sie nun „**E-Mail-Konto**“ aus und klicken auf „**Weiter**“



Einrichtung des E-Mail-Kontos



Nun geben Sie bitte den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“

Ihr Name

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Anzeigename:
Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)



Im nächsten Schritt geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf „Weiter“

←

Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)



POP3

Nun müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver-Typ ist „**POP3**“

Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Die Option „**Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und auf „**Weiter**“ klicken.

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
POP3

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
mail.upcmail.at

Name des Postausgangsservers (SMTP):
mail.upcmail.at

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen



IMAP

Nun müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver-Typ ist „**IMAP**“

Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Die Option „**Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und auf „**Weiter**“ klicken.

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
IMAP

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
mail.upcmail.at

Name des Postausgangsservers (SMTP):
mail.upcmail.at

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen



Als nächstes müssen Sie Benutzername (=E-Mail-Adresse) und Kennwort eingeben und setzen Sie den Hacken bitte bei „**Kennwort speichern**“.

Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“

Internetmailanmeldung


Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Auf „Fertig stellen“ klicken.




Internetkonten

E-Mail-Account auswählen und auf „Eigenschaften“ klicken.




Eigenschaften – Server POP3

Karteireiter „**Server**“ öffnen. Den Punkt „**Server erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und anschließend auf „**Einstellungen...**“ klicken.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Eigenschaften von pop.chello.at". It has five tabs: "Allgemein", "Server", "Verbindung", "Sicherheit", and "Erweitert". The "Server" tab is selected. Under "Serverinformationen", it says "Der Posteingangsserver ist ein POP3 -Server." Below this are two text boxes: "Posteingang (POP3):" with "mail.upcmail.at" and "Postausgang (SMTP):" with "mail.upcmail.at". The "Posteingangsserver" section has "E-Mail-Benutzername:" with "Ihre E-Mail-Adresse" and "Kennwort:" with a masked password field. There is a checked checkbox for "Kennwort speichern" and an unchecked checkbox for "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)". The "Postausgangsserver" section has a checked checkbox for "Server erfordert Authentifizierung" and a button labeled "Einstellungen...". At the bottom are "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen" buttons.

Eigenschaften – Server IMAP

Karteireiter „Server“ öffnen. Den Punkt „Server erfordert Authentifizierung“ aktivieren und anschließend auf „Einstellungen...“ klicken.



The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Eigenschaften von pop.chello.at". It has five tabs: "Allgemein", "Server", "Verbindung", "Sicherheit", and "Erweitert". The "Server" tab is selected. The dialog is divided into three sections: "Serverinformationen", "Posteingangsserver", and "Postausgangsserver".

Serverinformationen

Der Posteingangsserver ist ein -Server.

Posteingang (POP3):

Postausgang (SMTP):

Posteingangsserver

E-Mail-Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Postausgangsserver


Server erfordert Authentifizierung

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen".

Einstellungen - Server Authentifizierung

Option „**Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden**“ aktivieren.

Danach das Ganze mit „**OK**“ bestätigen.




The screenshot shows a dialog box titled "Postausgangsserver" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into sections. The first section is "Anmeldungsinformationen". Under this section, there are two radio button options: "Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden" (which is selected) and "Anmeldung mit". Below the "Anmeldung mit" option, there are two text input fields: "E-Mail-Benutzername:" and "Kennwort:". Below the "Kennwort:" field, there is a checked checkbox labeled "Kennwort speichern". At the bottom of the dialog, there is an unchecked checkbox labeled "Anmeldg. durch gesicherte Kennwortauthentifizierg. (SPA)". At the very bottom, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Eigenschaften – Erweitert POP3

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serverportnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**465**“ ändern.

„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlussnummern' section has 'Posteingangsserver (POP3): 995' and a 'Standard verwenden' button. A checked checkbox indicates 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)'. The 'Postausgangsserver (SMTP): 465' is entered in a text box. Below it, a dropdown menu is set to 'SSL'. The 'Servertimeout' section shows 'Kurz' selected and 'Lang 1 Minute' as an alternative. The 'Übermittlung' section has three checked options: 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen', 'Vom Server nach 14 Tagen entfernen', and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt'. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 465

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 14 Tagen entfernen


Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

OK Abbrechen

Eigenschaften – Erweitert IMAP

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serverportnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**465**“ ändern.

„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlusnummern' section has 'Posteingangsserver (IMAP): 993' and a 'Standard verwenden' button. The 'Postausgangsserver (SMTP): 465' is entered in a text box. A checkbox for 'Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)' is checked. Below it, a dropdown menu shows 'SSL' selected. The 'Servertimeout' section has 'Kurz' selected and 'Lang 1 Minute' as an option. The 'Übermittlung' section has 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' checked, 'Vom Server nach 14 Tagen entfernen' checked, and 'Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt' unchecked. 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

Nun ist die Einrichtung des E-Mail-Accounts beendet. Klicken Sie abschließend auf „**OK**“ damit die Einstellungen übernommen werden.