




Installationsanleitung aDSL VPN Verbindung unter Windows 7

Schritt 1:

Klicken Sie auf „**Start**“ > **Systemsteuerung**



Schritt 2:

Rufen Sie in der Systemsteuerung den Punkt „**Netzwerk und Internet**“ auf.



Schritt 3:


Wechseln Sie in das „**Netzwerk- und Freigabecenter**“



Schritt 4:


Konfiguration der LAN-Verbindung:

Klicken Sie auf „**Adaptoreinstellungen ändern**“.




Schritt 5:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die **LAN-Verbindung**, danach auf „**Eigenschaften**“.




Schritt 6:

Wählen Sie das „**Internetprotokoll Version 4**“ aus, und klicken Sie auf „**Eigenschaften**“.



Schritt 7:

Konfiguration der LAN-Verbindung



Vergeben Sie im Feld **IP-Adresse** folgende Werte:

10.0.0.140

Unter Subnetzmaske geben Sie bitte **255.255.255.0** ein.

Der Standardgateway lautet:

10.0.0.138


Als DNS-Serveradresse vergeben Sie bitte:

195.34.133.21
und
195.34.133.22

Bestätigen Sie diese Konfiguration mit **OK**.


Schritt 8:

Wechseln Sie zurück in das Netzwerk- und Freigabecenter. Hier klicken Sie bitte auf „**Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten**“.



Schritt 9:

Wählen Sie „**Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen**“ und klicken Sie auf „**Weiter**“.



Schritt 10:


Wählen Sie nun den 1. Punkt aus: „**Die Internetverbindung (VPN) verwenden**“.



Schritt 11:

Wählen Sie den 2. Punkt aus:

„**Eine Internetverbindung wird später eingerichtet**“.



Schritt 12:

Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen

Geben Sie die Internetadresse zum Herstellen einer Verbindung ein.

Diese Adresse können Sie vom Netzwerkadministrator erhalten.

Internetadresse:

Zielname:

Eine Smartcard verwenden

Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden
Erlaubt jedem, der Zugang zu diesem Computer hat, diese Verbindung zu verwenden.

Jetzt nicht verbinden, nur für spätere Verwendung einrichten

Geben Sie hier folgende Daten ein:

Internetadresse:
10.0.0.138

Zielname:
UPC-aDSL

Und klicken Sie auf **Weiter**.

Schritt 13:

Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen

Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein.

Benutzername:

Kennwort:

Zeichen anzeigen

Dieses Kennwort speichern


Domäne (optional):

Geben Sie bitte Ihren **DSL Benutzername** und Ihr **DSL Kennwort** laut Ihren Zugangsdaten ein.

Das Feld „Domäne“ bleibt leer.

Optional können Sie dieses Kennwort auch speichern.

Schritt 14:



Die Verbindung ist nun angelegt.
Klicken Sie nun bitte auf **Schließen**.


Schritt 15:

Klicken Sie links auf „**Adaptoreinstellungen ändern**“.



Schritt 16:

Öffnen Sie die neu erstellte „**UPC-aDSL Verbindung**“ mit einem Doppelklick.




Schritt 17:

Wählen Sie hier den Punkt „Eigenschaften“ aus.



Schritt 18:



Wählen Sie den Karteireiter
„Sicherheit“.

Setzen Sie die Datenverschlüsselung
auf

„Optional (Verbindung auch ohne
Verschlüsselung)“.

Wählen Sie folgende Protokolle:


- Unverschlüsseltes Kennwort
(PAP)
- Challenge Handshake
Authentication-Protokoll (CHAP)

Weitere Protokolle sind nicht nötig.

Bestätigen Sie nun mit OK.

Schritt 19:

Bestätigen Sie die nun erscheinende Warnmeldung mit „**Ja**“.



Schritt 20:

Ihre Internetverbindung ist nun fertig konfiguriert und einsatzbereit.

Klicken Sie auf „**Verbinden**“, um die Verbindung mit dem Internet herzustellen.



Copyright © UPC Austria GmbH

Änderungen vorbehalten

Der Inhalt und die Informationen dieser Unterlage sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben auszugsweise vorbehalten.

Nutzung der Screen Shots von Windows XP mit freundlicher Genehmigung von Microsoft Corporation.

UPC Austria GmbH

Wolfganggasse 58 – 60, 1120 Wien

T. 059 999 1 3000 F. 059 999 1 3000 support@upc.at www.upc.at