



# Konfigurationsanleitung VPN - Mac OS X 10.6


Schritt 1:  
Klicken Sie in der Menüleiste auf das „**Apfel**“ Symbol.



Schritt 2:  
Öffnen Sie die „**Systemeinstellungen**“.



Schritt 3:  
In den Systemeinstellungen  
rufen Sie den  
Punkt „**Netzwerk**“ auf.



Schritt 4:  
„Ethernet“ anklicken um die Netzwerkeinstellungen zu wählen:

Umgebung „**Automatisch**“

Schritt 5: IPv4 konfigurieren: „**Manuell**“


Schritt 6: IP-Adresse „**10.0.0.140**“

Schritt 7: Teilnetzmaske „**255.255.255.0**“

Schritt 8: DNS-Server „**195.34.133.21, 195.34.133.22**“

Schritt 9: „**Anwenden**“ anklicken

Schritt 10: „**+**“ anklicken



Schritt 11: Anschluss „**VPN**“ auswählen  
Schritt 12: VPN-Typ „**PPTP**“ auswählen  
Schritt 13: Dienstname „**UPC**“ auswählen  
Zum Speichern der Einstellungen auf „**Erstellen**“ klicken

Wählen Sie den Anschluss und geben Sie den Namen für den neuen Dienst ein.

11 Anschluss: VPN


12 VPN-Typ: PPTP

13 Dienstname: UPC

Abbrechen


Erstellen

- Schritt 14: Konfiguration „Standard“ auswählen
- Schritt 15: Serveradresse „10.0.0.138“ eingeben
- Schritt 16: Benutzername „DSL Benutzername“ eingeben
- Schritt 17: Verschlüsselung „Ohne“ auswählen
- Schritt 18: „VPN-Status in der Menüleiste anzeigen“ auswählen
- Schritt 19: „Anwenden“
- Schritt 20: „Identifizierungseinstellungen“ anklicken



Schritt 21: Kennwort „**DSL Kennwort**“ eingeben

Schritt 22: Mit „**OK**“ bestätigen



Ihre Internetverbindung ist nun erfolgreich konfiguriert.

In der Menüleiste das neue Symbol anklicken:



Schritt 23:

„**Mit „UPC“ verbinden**“ anklicken, um die Internetverbindung herzustellen.



Copyright © UPC Austria GmbH  
Änderungen vorbehalten

Der Inhalt und die Informationen dieser Unterlage sind Eigentum der UPC Austria GmbH und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die Rechte der Verbreitung, der Vervielfältigung, des Nachdrucks, der Übersetzung und der Wiedergabe, bleiben auszugsweise vorbehalten.  
Nutzung der Screen Shots von Windows XP mit freundlicher Genehmigung von Microsoft Corporation.

UPC Austria GmbH  
Wolfganggasse 58 – 60, 1120 Wien  
T. 059 999 1 3000 F. 059 999 1 3000 [support@upc.at](mailto:support@upc.at) [www.upc.at](http://www.upc.at)