



Konfigurationsanleitung  
**E-Mail Konfiguration**  
unter Android




## E-Mail-Konto einrichten in Android

### Voraussetzungen

- Android (Handy/Tablet)
- E-Mail Zugangsdaten


### Android Kontoeinstellungen

Starten Sie die Android E-Mail-App durch tippen auf das „**E-Mail**“ Symbol.



## Kontoeinrichtung

Nun geben Sie „E-Mail-Adresse“ und „Passwort“ ein und tippen danach auf „Manuell einrichten“.

A screenshot of an Android phone's account setup screen. The status bar at the top shows icons for signal strength, Wi-Fi, and battery, along with the time 10:49. The app title bar reads "Kontoeinrichtung" with an email icon. The main heading is "E-Mail-Konto". Below it, a message states: "Sie können die E-Mail-Funktion für die meisten Konten in wenigen Schritten einrichten." There are two input fields: "E-Mail-Adresse" with the placeholder text "Ihre E-Mail Adresse" and "Passwort" with a masked password of seven dots. At the bottom, there are two buttons: "Manuell einrichten" and "Weiter".

Kontoeinrichtung

### E-Mail-Konto

Sie können die E-Mail-Funktion für die meisten Konten in wenigen Schritten einrichten.

E-Mail-Adresse

Passwort

## Kontoeinrichtung POP3

Wählen Sie als Kontotyp „POP3“ oder „IMAP“ aus.





## Kontoeinrichtung POP3

Im nächsten Schritt müssen Sie die Einstellungen des Eingangsservers vornehmen.

**Nutzername:** Geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein.

**Passwort:** Hier das Passwort (Kennwort) von der E-Mail Adresse eintragen.

POP3-Server: **mail.upcmail.at**

Sicherheitstyp: **SSL**

Port: **995**

Anschließend auf „**Weiter**“ tippen.

The screenshot shows a mobile application interface for setting up a POP3 email account. The title bar at the top reads 'Kontoeinrichtung'. Below it, the main heading is 'Einstellungen des Eingangsserver'. The form contains the following fields:

Nutzername	Ihre E-Mail Adresse
Passwort	••••••••
POP3-Server	mail.upcmail.at
Sicherheitstyp	SSL
Port	995
E-Mail von Server löschen	Nie

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Zurück' (Back) and 'Weiter' (Next).



## Kontoeinrichtung POP3

Als nächstes müssen Sie die Einstellungen des Ausgangsservers vornehmen.

SMTP-Server: **mail.upcmail.at**  
Sicherheitstyp: **SSL**  
Port: **465**

„**Anmeldung erforderlich**“ aktivieren.

**Nutzername:** Geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein.  
**Passwort:** Hier das Passwort (Kennwort) von der E-Mail Adresse eintragen.

Und auf „**Weiter**“ tippen.

Kontoeinrichtung

### Einstellungen des Ausgangsserver

SMTP-Server

Sicherheitstyp

Port

Anmeldung erforderlich

Nutzername

Passwort

Zurück Weiter



## Kontoeinrichtung IMAP

Im nächsten Schritt müssen Sie die Einstellungen des Eingangsservers vornehmen.

**Nutzername:** Geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein.

**Passwort:** Hier das Passwort (Kennwort) von der E-Mail Adresse eintragen.

POP3-Server: **mail.upcmail.at**

Sicherheitstyp: **SSL**

Port: **993**

Anschließend auf „**Weiter**“ tippen.

Kontoeinrichtung

### Einstellungen des Eingangsserver

Nutzername	Ihre E-Mail Adresse
Passwort	••••••••
POP3-Server	mail.upcmail.at
Sicherheitstyp	SSL
Port	993
E-Mail von Server löschen	Nie

Zurück Weiter



## Kontoeinrichtung IMAP

Als nächstes müssen Sie die Einstellungen des Ausgangsservers vornehmen.

SMTP-Server: **mail.upcmail.at**  
Sicherheitstyp: **SSL**  
Port: **465**

„**Anmeldung erforderlich**“ aktivieren.

**Nutzername:** Geben Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein.  
**Passwort:** Hier das Passwort (Kennwort) von der E-Mail Adresse eintragen.

Und auf „**Weiter**“ tippen.

Kontoeinrichtung

### Einstellungen des Ausgangsserver

SMTP-Server

Sicherheitstyp

Port

Anmeldung erforderlich

Nutzername

Passwort

Zurück Weiter



## Kontoeinrichtung

Im nächsten Schritt können Sie selbstständig festlegen, in welchem Intervall das Programm Ihre E-Mails vom Server abrufen soll, ob das eingerichtete Konto das Standard-E-Mail-Konto sein soll und ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn neue E-Mails eingetroffen sind.



10:51

Kontoeinstellungen

### Konto-Optionen

Häufigkeit des E-Mail-Abrufs Alle 15 Minuten

E-Mails standardmäßig von diesem Konto senden

Benachrichtigung bei E-Mail-Eingang

E-Mails dieses Kontos synchronisieren

Zurück Weiter

## Kontoeinrichtung



Als letzten Schritt geben Sie bei **Konto benennen** eine freiwählbare Beschreibung für Ihr E-Mail Konto ein (**z.B.: Chello**) und bei **Ihr Namen** Geben Sie den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll.

Kontoeinrichtung

Ihr Konto ist jetzt eingerichtet.

Konto benennen (optional)

z.B.: Chello

Ihr Name (wird bei ausgehenden E-Mails angezeigt)

z.B.: Vorname Nachname

Weiter

Die Kontoeinrichtung ist nun abgeschlossen. Tippen Sie auf „**Weiter**“ um den Assistenten zu beenden.