



Konfigurationsanleitung
E-Mail Konfiguration unter
Microsoft Outlook 2010


E-Mail-Konto einrichten in Microsoft Outlook 2010 Voraussetzungen

- Microsoft Outlook 2010
- E-Mail Zugangsdaten

Microsoft Outlook 2010 Kontoeinstellungen

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2010


Klicken Sie in der Menüleiste auf „Datei“, danach links auf „Informationen“ und anschließend in der Mitte auf „Konto hinzufügen“.



Neues Konto hinzufügen

Wählen Sie die Option „**Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**“ und klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“

Neues Konto hinzufügen ✕

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen. 

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:

Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

„Internet-E-Mail“ auswählen, danach auf „Weiter“ klicken.



Neues Konto hinzufügen

Dienst auswählen

- Internet-E-Mail**
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
- Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst**
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail zugreifen.
- Textnachrichten (SMS)**
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.
- Andere**
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.

Fax Mail Transport

< Zurück Weiter > Abbrechen



Nun müssen Sie alle erforderlichen Daten für Ihr E-Mail-Konto eingeben:

Benutzerinformationen:

Ihr Name: Geben Sie den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll

E-Mail-Adresse: Geben Sie Ihre Email Adresse ein

Serverinformationen:

Kontotyp: **POP3**

Posteingangsserver: **mail.upcmail.at**

Postausgangsserver (SMTP): **mail.upcmail.at**

Anmeldeinformationen:

Benutzername: Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein

Kennwort: Hier das Kennwort (Passwort) von der E-Mail Adresse eintragen und setzen Sie den Hacken bitte bei „**Kennwort speichern**“.

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei



Serverinformationen:

Kontotyp: **IMAP**

Posteingangsserver: **mail.upcmail.at**

Postausgangsserver (SMTP): **mail.upcmail.at**

Anmeldeinformationen:

Benutzername: Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein

Kennwort: Hier das Kennwort (Passwort) von der E-Mail Adresse eintragen und setzen Sie den Hacken bitte bei „**Kennwort speichern**“.

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: z.B.: Vorname Nachname

E-Mail-Adresse: Ihre E-Mail-Adresse

Serverinformationen

Kontotyp: IMAP

Posteingangsserver: mail.upcmail.at

Postausgangsserver (SMTP): mail.upcmail.at

Anmeldeinformationen

Benutzername: Ihre E-Mail-Adresse

Kennwort: *****

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Durchsuchen


Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Anschließend auf „**Weitere Einstellungen**“ klicken.

Weitere Einstellungen - Postausgangsserver

Karteireiter „Postausgangsserver“ öffnen. Den Punkt „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ aktivieren.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Postausgangsserver' tab selected. The 'Allgemein' tab is also visible. The 'Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung' checkbox is checked. Below it, the 'Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden' radio button is selected. The 'Anmelden mit' radio button is unselected, and the 'Benutzername:' and 'Kennwort:' text boxes are empty. The 'Kennwort speichern' checkbox is checked. The 'Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich' checkbox is unselected. The 'Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden' radio button is unselected. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom right.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Weitere Einstellungen POP3 - Erweitert

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serveranschlussnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**465**“ ändern.

„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlusnummern' section contains the following settings:

- Posteingangsserver (POP3): 995 (with a 'Standard verwenden' button)
- Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
- Postausgangsserver (SMTP): 465
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (dropdown menu)

The 'Servertimeout' section shows a slider between 'Kurz' and 'Lang 1 Minute'.


The 'Übermittlung' section contains the following settings:

- Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
- Vom Server nach 14 Tagen entfernen
- Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the dialog.

Weitere Einstellungen IMAP - Erweitert

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serveranschlussnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**465**“ ändern.
„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhängen.



The screenshot shows the 'Internet-E-Mail-Einstellungen' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serveranschlussnummern' section contains the following settings:

- Posteingangsserver (IMAP): 993 (with a 'Standard verwenden' button)
- Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
- Postausgangsserver (SMTP): 465
- Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL (selected in a dropdown menu)

The 'Servertimeout' section has a slider set to 'Lang 1 Minute'.

The 'Übermittlung' section has the following settings:

- Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
- Vom Server nach 14 Tagen entfernen
- Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are located at the bottom right of the dialog.

Klicken Sie auf „**OK**“ damit die Einstellungen gespeichert werden.

Um die Einrichtung abzuschließen klicken Sie bitte auf „Weiter“



Neues Konto hinzufügen ✕

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei




Nun werden noch kurz die getroffenen Konto Einstellungen überprüft.


Folgendes wird getestet:

- Netzwerkverbindung (Internetverbindung)
- Suche nach Posteingangsserver
- Posteingangsserver Anmeldung
- Suche nach Postausgangsserver
- Postausgangsserver Anmeldung
- Testnachricht wird versendet und wieder empfangen

Steht im Status bei jeder ausgeführten Aufgabe „**Erledigt**“ wurde das Konto korrekt eingerichtet



Auf „**Schließen**“ klicken.



Die Kontoeinrichtung ist nun abgeschlossen. Klicken Sie auf „**Fertig stellen**“ um den Assistenten zu beenden.